



## Kann ich nur 2 von meinen 3 Monitoren bei meiner Windows Remote Sitzung nutzen

Man kann in der RDP Datei einstellen welche Monitore genutzt werden. Wie das geht erkläre ich dir in einer kleinen Anleitung.


- Das Programm Remotedesktopverbindung öffnen




- den Computernamen / Serverip eingeben
- unten auf "Optionen einblenden" klicken



- auf den Reiter "Anzeige" wechseln
- den Haken bei "Alle Monitore für Remotesitzung verwenden" setzen




- auf den Reiter "Allgemein" wechseln
- unter Verbindungseinstellungen "Speichern unter" anklicken und an dem gewünschten Speicherort speichern



Um die Monitore zu hinterlegen musst du nun schauen welche IDs von Windows für die Monitore vergeben wurden. Das machst du wie folgt:

- drücke folgende Tastenkombination "Windows + R"
- schreibe in den Ausführen-Dialog
  - mstsc /l
- es öffnet sich eine Übersicht der Monitor IDs für Remote




In dem Beispiel oben sieht man die ID, die Auflösung und die Koordinaten. Ich möchte meinen linken und den mittleren Monitor für RDP nutzen. In dem oben gezeigten Beispiel wären es dann die IDs 0 und 2 für die Monitore.

Warum? Die erste Koordinate (in Klammern) ist die Horizontale und zeigt die Position von der Mitte an. Bei ID 0 ist es -1920, also links. Bei der ID 1 steht 1920, also rechts. Bei ID 2 steht 0, also mitte. Merken wir uns nun für links und mitte die IDs 0 und 2.


Das sollte verständlich sein, oder?

Um nun die Monitore einzurichten müssen wir die gespeicherte RDP Datei bearbeiten.

- mache einen Rechtsklick auf die gespeicherte RDP Datei und wähle "Öffnen mit..."
- wähle in der Auswahl "Wie soll die Datei geöffnet werden?" den Button "Weitere Apps" aus
- öffne die Datei mit dem Editor



- drücke Enter um eine neue leere Zeile oben zu erzeugen
- schreibe in die neue leere Zeile
  - selectedmonitors:s:0,2



The image shows a screenshot of a text editor window titled "\*myg4m3.rdp - Editor". The window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Format", "Ansicht", and "Hilfe". The main text area contains the following configuration lines:  
selectedmonitors:s:0,2  
screen mode id:i:2  
use multimon:i:1  
desktopwidth:i:1920  
desktopheight:i:1080  
session bpp:i:32  
winposstr:s:0 3 0 0 800 600  
The status bar at the bottom shows "Ze", "100%", "Windows (CRLF)", and "UTF-16 LE".

- speichere die Datei
- fertig